

cléonis



Poser un biais invisible  
en bordure

Comment poser un biais qui n'apparaisse qu'à l'intérieur du vêtement :  
Tout d'abord, plier le biais en 2 au fer (je précise que mon biais plié fait 1,5 cm de large) :



coudre le biais plié en 2 bord à bord endroit contre endroit à 0,5 cm du bord :




retourner le biais sur l'envers du tissu de cette façon et repasser :






Repasser délicatement en tirant un peu sur le biais vers l'intérieur pour laisser faire en sorte que la couture biais/tissu soit à peine en retrait à l'intérieur.

Coudre alors en pique nervure à 2/3 mm du bord du biais :



et voilà le résultat :



Pour le biais bordant un ourlet, c'est la même chose exactement (en n'oubliant pas de faire un rabat au bout du biais, voir ci-après) si vous voulez un ourlet très fin, mais si vous le voulez plus large, il faut :  
 faire le pli de l'ourlet et le marquer au fer si on a du biais tout fait, ouvrir au fer un des cotés et faire un petit rabat au bout du biais placer le bord ouvert du biais bord à bord endroit contre endroit le long de l'ourlet coudre sur la ligne de pliure

ouverte du biais en commençant par le côté où il y a le rabat finir le tour en superposant le biais l'un sur l'autre sur environ 1 cm, couper le surplus de biais retourner le biais à l'endroit replier son ourlet (pli qui a été marqué au fer au début) épingler, repasser coudre en pique nervure le long du bord du biais. C'est tout simple et fait de jolie finition, cette façon de faire l'ourlet est géniale pour les arrondis de jupe .